

Internet Connection Wizard

1. En el botón de “Start” seleccione “Control Panel”. Presione “Network and Internet” y seleccione “Internet Option” muevase a la pestaña de “Connections” y allí presione el botón de “Setup”. Usted verá una ventana similar a la siguiente, presione “Dial-up” para continuar.

**PR WebMasters
(PRW.NET)**

PO Box 9111
San Juan, PR 00908


Tel. (787) 723-5000
Fax (787) 722-6242
Toll Free 1-866-723-6800
Support (787) 641-9800
Toll Free 1-866-641-0800



2. Entre el número de acceso local correspondiente a su localidad (ver la última página para el listado de números). Indique su código de usuario y contraseña según lo indicó en su solicitud. Entre “PRW” como el nombre de la conexión. Asegurese de que la última marca de cotejo este seleccionada.

Seleccione “Connect” para concluir la configuración de conexión.


NOTA: Usted es responsable por determinar el número local de acceso para su ubicación. El ISP no es responsable por cargos de larga distancia en la factura telefónica.




Configuración de Email

1. En Windows Mail seleccione el menu de "Tools" luego seleccione "Accounts" y presione en "Add".

Entre el nombre que quiera utilizar para el email y presione "Next". Comúnmente se usa el primer nombre y apellido. También puede seleccionar un apodo o su nombre falimiar (E.g. Familia Perez).




2. Entre su dirección de email y presione "Next". El formato es username@prw.net donde username es el código de usuario que seleccionó en la solicitud. Note que debe usar minúsculas.




3. Entre los nombres de servidores de email indicados abajo y presione "Next". Si interesa usar IMAP, entre imap.prw.net como servidor "Incoming" de email. Note que debe usar minúsculas.

Incoming: pop.prw.net
Outgoing: smtp.prw.net




4. Entre el código de usuario y contraseña que seleccionó en la solicitud y presione "Next". Note que debe usar minúsculas.



The screenshot shows the "Internet Mail Logon" dialog box. It has a title bar with a globe icon and a close button. The main text says "Type the account name and password your Internet service provider has given you." Below this, there are two input fields: "E-mail username:" with the text "havok" and "Password:" with a masked password "*****". There is a checked checkbox labeled "Remember password". At the bottom right, there are "Next" and "Cancel" buttons.

5. Seleccione "Finish" para completar la configuración y luego "Close" para salir de la pantalla "Internet Accounts"..

Usted está listo para conectarse a la Internet. Si tiene cualquier problema favor de anotar cualquier mensaje de error y llame a nuestro departamento de asistencia técnica.al
787-641-9800 o 1 866-641-0800



The screenshot shows the "Congratulations" dialog box. It has a title bar with a globe icon and a close button. The main text says "You have successfully entered all of the information required to set up your account. To save these settings and download your e-mail, click Finish." Below this, there is an unchecked checkbox labeled "Do not download my e-mail at this time". At the bottom right, there are "Finish" and "Cancel" buttons.

Parámetros Generales de Configuración

Números de Acceso					
	Analog	ISDN		Analog	ISDN
Adjuntas	939-201-9000	939-201-9200	Lajas	939-214-9000	939-214-9200
Aguada	787-589-9050	787-589-9200	Lares	787-563-9000	787-563-9200
Aguadilla	787-658-9000	787-658-9200	Las Marías	939-394-9000	939-394-9200
Aguas Buenas	787-924-9000	787-924-9200	Las Piedras	787-912-9000	787-912-9200
Aibonito	787-954-9000	787-954-9200	Loiza 256/957	787-957-9000	787-957-9200
Añasco	787-229-9000	787-229-9200	Luquillo	787-355-9000	787-355-9200
Arecibo	787-650-9000	787-650-9200	Manatí	787-621-9000	787-621-9200
Arroyo	939-307-9000	939-307-9200	Maricao	939-910-9000	939-910-9200
Barceloneta	787-623-9000	787-623-9200	Maunabo	939-329-9000	939-329-9200
Barranquitas	787-947-9000	787-947-9200	Mayagüez	787-652-9000	787-652-9200
Cabo Rojo	787-357-9000	787-357-9200	Moca	787-551-9000	787-551-9200
Caguas	787-653-9000	787-653-9200	Morovis	787-369-9000	787-369-9200
Camuy	787-544-9000	787-544-9200	Naguabo	787-465-9000	787-465-9200
Canóvanas	787-957-9000	787-957-9200	Naranjito	787-227-9000	787-227-9200
Cayey	787-535-9000	787-535-9200	Orocovis	939-212-9000	939-212-9200
Ceiba	787-534-9000	787-534-9200	Patillas	939-307-9000	939-307-9200
Ciales	787-917-9000	787-917-9200	Peñuelas	787-928-9000	787-928-9200
Cidra	787-434-9000	787-434-9200	Ponce	787-651-9000	787-651-9200
Coamo	787-471-9000	787-471-9200	Quebradillas	787-291-9000	787-291-9200
Comerio	787-695-9000	787-695-9200	Rincón	939-697-9000	939-697-9200
Corozal	787-693-9000	787-693-9200	Rio Grande	787-657-9000	787-657-9200
Culebra	787-952-9000	787-952-9200	Sabana Grande	787-978-9000	787-978-9200
Dorado	787-626-9000	787-626-9200	Salinas	787-537-9000	787-537-9200
Fajardo	787-655-9000	787-655-9200	San Germán	787-659-9000	787-659-9200
Florida	939-440-9000	939-440-9200	San Juan	787-641-9000	787-641-9200
Guánica	787-569-9000	787-569-9200	San Lorenzo	787-937-9000	787-937-9200
Guayama	787-686-9000	787-686-9200	San Sebastián	787-926-9000	787-926-9200
Guayanilla	787-927-9000	787-927-9200	Santa Isabel	787-971-9000	787-971-9200
Gurabo	787-687-9000	787-687-9200	Toa Alta	787-545-9000	787-545-9200
Hatillo 262/989	787-544-9000	787-544-9200	Utua	787-933-9000	787-933-9200
Hormigueros	787-935-9000	787-935-9200	Vega Alta	787-915-9000	787-915-9200
Humacao	787-656-9000	787-656-9200	Vega Baja	787-654-9000	787-654-9200
Isabela	787-609-9000	787-609-9200	Vieques	787-968-9000	787-968-9200
Jayuya	787-588-9000	787-588-9200	Villalba	939-731-9000	939-731-9200
Juana Díaz	787-580-9000	787-580-9200	Yabucoa	787-953-9000	787-953-9200
Juncos	787-561-9000	787-561-9200	Yauco	787-992-9000	787-992-9200

NOTA: Usted es responsable de determinar el número de acceso local correspondiente a su localidad. PRW.NET no se hace responsable de cargos por llamadas de larga distancia

Parámetro	Valor
Servidores de DNS	208.249.78.2 208.249.78.3
Servidor de Email Incoming (POP3)	pop.prw.net
Servidor de Email Incoming (IMAP)	imap.prw.net
Servidor de Email Outgoing (SMTP)	smtp.prw.net
Servidor de Noticias (NNTP)	news.prw.net
Servidor Web Primario	www.prw.net
Servidor FTP Público	ftp.prw.net
Dirección de Email	username@prw.net
Dirección de IP	Dynamic (set by server)
Netmask	255.255.255.0
Directorio Web de Usuarios (Público)	home.prw.net/~username username.web.prw.net
Directorio Web de Usuarios	home.prw.net /home/username/html