



PRW Instrucciones de Configuración para Windows 7

1. En el botón de “Start” seleccione “Control Panel”. Presione “Network and Internet” y seleccione “Internet Option” muevase a la pestaña de “Connections” y allí presione el botón de “Setup”.

Puerto Rico Webmasters (PRW.NET)	
PO BOX 9111	
Santurce, PR 00908	
Tel	(787) 723-5000
Fax	(787) 722-6242
Toll Free	1-866-723-6800
Support	(787) 641-9000
Toll Free	1-866-641-0800



2. Usted verá una ventana similar a la siguiente, presione “Dial-up” para continuar.



3. Entre su número de acceso local de acuerdo a los parámetros de configuración en la próxima página. Indique su nombre de usuario y contraseña según lo seleccionó en su solicitud. Entre “PRW” como el nombre de conexión. Seleccione “Create” para concluir la configuración de conexión.

NOTA: Usted es responsable por determinar el número local de acceso para su ubicación. El ISP no es responsable por cargos de larga distancia en la factura telefónica.



Parámetros de Configuración

Números de acceso			
Adjuntas	939-201-9000	Lajas	939-214-9000
Aguada	787-589-9050	Lares	787-563-9000
Aguadilla	787-658-9000	Las Marías	939-394-9000
Aguas Buenas	787-924-9000	Las Piedras	787-912-9000
Aibonito	787-954-9000	Loiza 256/957	787-957-9000
Añasco	787-229-9000	Luquillo	787-355-9000
Arecibo	787-650-9000	Manatí	787-621-9000
Arroyo	939-307-9000	Maricao	939-910-9000
Barceloneta	787-623-9000	Maunabo	939-329-9000
Barranquitas	787-947-9000	Mayagüez	787-652-9000
Cabo Rojo	787-357-9000	Moca	787-551-9000
Caguas	787-653-9000	Morovis	787-369-9000
Camuy	787-544-9000	Naguabo	787-465-9000
Canóvanas	787-957-9000	Naranjito	787-227-9000
Cayey	787-535-9000	Orocovis	939-212-9000
Ceiba	787-534-9000	Patillas	939-307-9000
Ciales	787-917-9000	Peñuelas	787-928-9000
Cidra	787-434-9000	Ponce	787-651-9000
Coamo	787-471-9000	Quebradillas	787-291-9000
Comerio	787-695-9000	Rincón	939-697-9000
Corozal	787-693-9000	Rio Grande	787-657-9000
Culebra	787-952-9000	Sabana Grande	787-978-9000
Dorado	787-626-9000	Salinas	787-537-9000
Fajardo	787-655-9000	San Germán	787-659-9000
Florida	939-440-9000	San Juan	787-641-9000
Guánica	787-569-9000	San Lorenzo	787-937-9000
Guayama	787-686-9000	San Sebastián	787-926-9000
Guayanilla	787-927-9000	Santa Isabel	787-971-9000
Gurabo	787-687-9000	Toa Alta	787-545-9000
Hatillo 262/989	787-544-9000	Utuado	787-933-9000
Hormigueros	787-935-9000	Vega Alta	787-915-9000
Humacao	787-656-9000	Vega Baja	787-654-9000
Isabela	787-609-9000	Vieques	787-968-9000
Jayuya	787-588-9000	Villalba	939-731-9000
Juana Díaz	787-580-9000	Yabucoa	787-953-9000
Juncos	787-561-9000	Yauco	787-992-9000

NOTA: Usted es responsable por determinar el número local de acceso para su ubicación. El ISP no es responsable por cargos de larga distancia en la factura telefónica.

Parameter	Value
Name Servers	208.249.78.2 208.249.78.7
Incoming Mail (POP3) Server	pop.prw.net
Incoming Mail (IMAP) Server	imap.prw.net
Outgoing Mail (SMTP) Server	smtp.prw.net
News Server	news.prw.net
Main Web Server	www.prw.net
Public FTP Server	ftp.prw.net
User Mail Address	username@prw.net
IP Address	Dynamic (set by server)
Netmask	255.255.255.0
User Web Directory (Public)	home.prw.net/~username username.web.prw.net
User Web Directory	home.prw.net /home/username/html